

ひいらぎさか

きょうかん

# 校舎の怪盗




# 目次

1. ゲームを始める前に .....	P.2
2. ゲームの起動方法	
1) CD-ROMでプレイする .....	P.3
2) ハードディスクにインストールしてプレイする	
(イ) MS-DOS画面からインストールする場合 .....	P.4
(ロ) Windows 95画面からインストールする場合 .....	P.5
(ハ) Windows 3.1画面からインストールする場合 .....	P.6
3. ゲームの進め方 .....	P.7
◇ゲームの基本操作方法	
◇ゲーム起動時のシステム設定	
◇ゲーム開始時の選択内容	
◇ゲーム中のシステムウィンドウの選択内容	
4. ゲーム内容の説明 .....	P.9
ゲーム紹介	
登場人物紹介	
5. トラブルシューティング .....	P.16
6. サポート .....	P.16
7. 奥付、おことわり .....	P.17

# 1. ゲームを始める前に

## このゲームに必要な環境

1. パソコン本体  
PC-9801、及びPC-9821シリーズ (CanBe, VALUE STARにも対応)
2. 日本語MS-DOS  
フロッピーディスク版: MS-DOS ver.3.3以降でご使用になれます。  
CD-ROM版: MS-DOS ver.5.0以降が必要になります。
3. キーボード及びバスマウス対応
4. ハードディスク専用  
(フロッピーディスク版をお買い上げの方は、フロッピーからハードディスクにインストールしてプレイします。CD-ROM版をお買い上げの方は、CD-ROMからハードディスクにインストールしてプレイする方法と、インストールせずにプレイする方法が選択できます)
5. CD-ROMドライブ (2倍速以上のCD-ROMドライブを推奨)  
(CD-ROM版をお買い上げの方のみ必要です)
6. 日本語MS-DOS CD-ROM Extensions ver.2.0b以降 (NECCD.SYS, MSCDEX.EXE)  
(CD-ROM版をお買い上げの方のみ必要です)



## 2. ゲームの起動方法

### 1) CD-ROMでプレイする (CD-ROM版の方のみ)

\*CD-ROMでのプレイは、NEC、EPSON純正またはI・O DATA製のCD-ROMドライブをお使いの方が可能です。その他のメーカーのCD-ROMドライブをお使いの方、より高速にプレイしたい方は、4ページの「2) ハードディスクにインストールしてプレイする」をご参照下さい。また、上記メーカーのCD-ROMドライブをお使いの方でも、うまくインストールできない場合は、ハードディスクにインストールしてプレイして下さい。

\*Windows95インストールモデルの方は5ページを、Windows3.1インストールモデルの方は6ページをご参照下さい。

#### 1. ゲーム起動ディスクを作成します。

ブランクディスク (市販のフロッピーディスク) を1枚用意して同梱のラベルシールをこれに貼って下さい。使用済みのものを使われる時は、ディスクの内容を消去しますのでディスクの中を必ずご確認ください。

#### 2. 必要な周辺機器の電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れて下さい。

ハードディスクからMS-DOS (ver. 5.0以降) が起動して

**A> (または、A: ¥>)**

と画面に表示されていることを確認して下さい。

#### 3. 「終坂の旧館」のゲームCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてから

**A>Q: INST**

と入力して、リターンキーを押して下さい。ここでは、CD-ROMドライブのドライブ名が**Q:**であると仮定しています。使われているパソコンの設定上、ドライブ名が異なる場合があります。正しいドライブ名を指定して下さい。

#### 4. 画面に

**(a) ゲーム起動ディスクを作成する**

**(b) ゲームをハードディスクにインストールする**

と表示されたら、「(a) ゲーム起動ディスクを作成する」を矢印キーで選択してリターンキーを押して下さい。

#### 5. 次に画面に

**「ゲーム起動ディスクを初期化します」**

と表示されたら、1. で用意したブランクディスクをフロッピーディスクドライブ1にセットして、「はい」を矢印キーで選択してリターンキーを押して下さい。

#### 6. 後は画面の指示に従って頂きますが、画面に

**「ハードディスクにインストールしますか」**

と表示されますので、ここでは「いいえ」を選択して下さい。

以上で作業は完了します。

#### 7. 以後、ゲームを始める時は作成したゲーム起動ディスクをフロッピーディスクドライブ1に、ゲームCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしたまま、リセットボタンを押すかパソコン本体の電源を入れ直して下さい。

ゲームが始まります。

## 2) ハードディスクにインストールしてプレイする

(フロッピーディスク版・CD-ROM版の方)

\* インストールにはハードディスクの空き容量が約15メガバイトが必要です。

ゲームの起動には、コンベンショナルメモリ（メインメモリ）の空き容量が530キロバイト以上が必要です。ハードディスクからMS-DOSが起動した時点でこれが確保できない時には、ゲーム起動ディスクを作成してプレイすることをお勧めします。

### (イ) MS-DOS画面からインストールする場合

1. 必要な周辺機器の電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れて下さい。ハードディスクからMS-DOS（フロッピーディスク版はver. 3. 3以降、CD-ROM版はver. 5. 0以降）が起動して

**A> (または、A: ¥>)**

と画面に表示されていることを確認して下さい。

2. フロッピーディスク版の方はゲームディスクAをフロッピーディスクドライブ1に、CD-ROM版の方はゲームCD-ROMをCD-ROMドライブに、それぞれセットしてから

**A>D: INST**

と入力してリターンキーを押して下さい。

\* ここでは、ゲームソフトをセットしたドライブ名が**D:**であると仮定しています。使われているパソコンの設定によって、ドライブ名が異なりますので、正しいドライブ名を指定して下さい。

3. 画面に

(a) **ゲーム起動ディスクを作成する**

(b) **ゲームをハードディスクにインストールする**

と表示されます。ここで、**ゲーム起動ディスクを作成する**の方は、「(a) ゲーム起動ディスクを作成する」を矢印キーで選択してリターンキーを押して下さい。作成については、3ページの「2) CD-ROMでプレイする」の4, 5をご参照下さい。

**作成しない方は**、「(b) ゲームをハードディスクにインストールする」を矢印キーで選択してリターンキーを押して下さい。

後は画面の指示に従って頂きます。

4. 以後、ゲームを始める時にゲーム起動ディスクを作成した方はそれをフロッピーディスクドライブ1にセットしてリセットボタンを押すかパソコン本体の電源を入れ直して下さい。ゲーム起動ディスクを作成しなかった方は、

**A>CD ¥HIRAGI**

と入力してリターンキーを押して下さい。次に、

**A>START**

と入力してリターンキーを押して下さい。

ゲームが始まります。

## (ロ) Windows95画面からインストールする場合

\* この方法は、主にPC-9821で最初からWindows95がインストールされていて、パソコンの電源投入後、自動的にWindows95が起動する機種を使われている方にお薦めします。

1. 必要な周辺機器の電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れて下さい。
2. Windows95を起動します。次に何もせずに[スタート]ボタンから「Windowsの終了」を選び、「MS-DOSモードでコンピュータを再起動する」を選びます。
3. コンピュータが再起動し「A: ¥W I N D O W S >」と表示されます。
4. フロッピーディスク版の方はゲームディスクAをフロッピーディスクドライブ1に、CD-ROM版の方はゲームCD-ROMをCD-ROMドライブに、セットしてから

A: ¥W I N D O W S > D : I N S T

と入力してリターンキーを押して下さい。

\* ここでは、ゲームソフトをセットしたドライブ名がD:であると仮定しています。使われているパソコンの設定によって、ドライブ名が異なりますので、正しいドライブ名を指定して下さい。

5. 画面に

(a) ゲーム起動ディスクを作成する

(b) ゲームをハードディスクにインストールする

と表示されたら、「(b) ゲームをハードディスクにインストールする」を矢印キーで選択してリターンキーを押して下さい。

6. インストールが終了したら、リセットボタンを押してコンピュータを再起動させます。
7. 画面の左上に「Windows95を起動しています」と表示されたら、すぐに[f・8]キーを押してメニューの中の「コマンドプロンプトのみ」を選んでリターンキーを押して下さい。
8. MS-DOSが起動して「A: ¥>」が表示されます。
9. ここで

A: ¥> C D ¥ H I R A G I

と入力してリターンキーを押して下さい。

「A: ¥ H I R A G I >」と表示されたら

A: ¥ H I R A G I > S T A R T

と入力してリターンキーを押して下さい。

ゲームが始まります。

注) このページでの説明において、CONFIG. SYS, AUTOEXEC. BATの設定およびコンベンショナルメモリを熟知している方は、上記の限りではありません。例えば、DOSモードでCD-ROMドライブが認識されていれば、起動ディスクを作りハードディスクにインストールせずにCD-ROMでプレイすることも可能です。

## (ハ) Windows3.1画面からインストールする場合

\*この方法は、主に98MATE・MULTi・CanBe等でパソコンの電源投入後、Windows3.1が自動的に起動する機種を使われている方にお薦めします。

1. ゲーム起動ディスクを作成します。ブランクディスク（市販のフロッピーディスク）を1枚用意して同梱のラベルシールをこれに貼って下さい。使用済みのものを使われる時は、ディスクの内容を消去しますのでディスクの中を必ずご確認下さい。
2. 必要な周辺機器の電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れて下さい。
3. Windows3.1（CanBe, VALUE STARは98ランチ）が起動したら、フロッピーディスク版の方はゲームディスクAをフロッピーディスクドライブ1に、CD-ROM版の方はゲームCD-ROMをCD-ROMドライブに、セットして下さい。
4. Windows3.1上の「メイン」グループを開いて下さい。  
（CanBe, VALUE STARは「98ランチ」上で）
5. 「メイン」グループの中の「ファイルマネージャー」を開いて下さい。  
（CanBe, VALUE STARの場合も同様）
6. ドライブとファイルの一覧が表示されたら、ドライブアイコンからゲームディスク（またはゲームCD-ROM）のセットされているドライブアイコンをクリックして下さい。
7. ゲームディスク（またはゲームCD-ROM）の中のファイル名一覧が聞いたら、その中の  
**INST. EXE**  
をダブルクリックして下さい。
8. 画面に

（a）ゲーム起動ディスクを作成する

（b）ゲームをハードディスクにインストールする

と表示されたら、「（a）ゲーム起動ディスクを作成する」を矢印キーで選択してリターンキーを押して下さい。

9. 次に画面に

「ゲーム起動ディスクを初期化します」と表示されたら、フロッピーディスク版の方はゲームディスクAを取り出してから、CD-ROM版の方はそのまま、1. で用意したブランクディスクをフロッピーディスクドライブ1にセットして「はい」を矢印キーで選択してリターンキーを押して下さい。

後は画面の指示に従って頂きますが、画面に

「ハードディスクにインストールしますか」

と表示されますので、ここでは「はい」を選択して下さい。以上で作業は完了します。

ここで、CD-ROMでプレイしたい方は「いいえ」を選択して下さい。但しこの場合、NEC, EPSON純正またはI-O DATA製のCD-ROMドライブをお使いの方のみ選択可能です。

10. インストール作業が完了したら、Windows3.1を終了させてから、ゲーム起動ディスクをフロッピーディスクドライブ1にセットしてリセットボタンを押すかパソコン本体の電源を入れ直して下さい。  
ゲームが始まります。

### 3. ゲームの進め方

#### ◇ゲームの基本操作方法

##### ●キー操作

##### 【キーボード】

リターンキー	-----	ゲームの進行、コマンドの決定
スペースキー	-----	ゲーム中のシステムウィンドウ開閉
テンキー 2, ↓キ	-----	下方向にコマンドを選択
テンキー 8, ↑キ	-----	上方向にコマンドを選択
テンキー 4, ←キ	-----	左 (本ゲームでは未使用)
テンキー 6, →キ	-----	右 (本ゲームでは未使用)
CAPSキー	-----	ON状態でメッセージの高速表示

##### 【マウス】

左クリック	-----	ゲームの進行、コマンドの決定
右クリック	-----	ゲーム中のシステムウィンドウ開閉
上下スライド	-----	コマンドの選択

#### ◇ゲーム起動時のシステム設定

\*ゲームを起動するとシステムウィンドウが開きますので、各設定を行って下さい。

##### ●音源の選択

FM音源	-----	FMでサウンド演奏
PCM音源	-----	PCMでサウンド演奏
PCMでサウンド演奏を利用できる環境		
・ CD-ROM版のみ対応です。		
・ 要PCM音源ボード、要MS-DOS ver5.0以降		
・ XMSまたはEMS領域の空きメモリーが2MB弱必要です。		
MIDI音源	-----	MIDIでサウンド演奏
・ 要GS規格対応MIDI音源 (RS-232Cに接続するMIDIインターフェースは不可)		
音源無し	-----	サウンドを演奏しません。

#### ◇ゲーム開始時の選択内容

\*タイトル画面表示時に、各メニューを選択して下さい。

最初から始める	-----	オープニングからゲームを始めます。
日記を読む	-----	ゲームをセーブした場所から始めます。
禁断の館	-----	一度見た事のあるイベントCGを順に見る事が出来ます。 また、その達成率を確認できます。
幻想の館	-----	ゲーム中のBGMを「ゲーム起動時のシステム設定」で 設定したそれぞれの音源で聴く事が出来ます。
ゲーム終了	-----	MS-DOSに戻ります。



### ◇ゲーム中のシステムウィンドウの選択内容

\*ゲーム中、スペースキーまたはマウスの右クリックで「システムウィンドウ」が開きます。

下記の各メニューを選択して下さい。

- |         |       |                                     |
|---------|-------|-------------------------------------|
| 日記を開く   | ----- | セーブしてある場所のデータを読み込みます。               |
| 日記に書き込む | ----- | セーブコマンド選択時の場面を記録します。                |
| 文章表示    | ----- | メッセージの表示速度を変更します。                   |
| 達成率     | ----- | これまでに見たイベントCGの達成率を確認できます。           |
| 音楽設定    | ----- | FM, PCM, MIDI音源でのサウンド演奏をON, OFFします。 |
| タイトルに戻る | ----- | タイトル画面へ戻ります。                        |
| ゲーム終了   | ----- | MS-DOSに戻ります。                        |



## 4. ゲーム内容の説明

### ゲーム紹介

ここは、あまり知られていない小さな温泉街、湯殿ヶ淵<sup>ゆどのがふち</sup>。  
俺は、しがないフリーライター。お約束通り、失業中。  
さらに悪いことに、しつこい喘息<sup>ぜんそく</sup>持ち。  
そんなわけで病氣療養のために、しばらくここに居ることになった。

俺が宿泊しているのは、なかなかひなびた感じで居心地の良い  
古い温泉旅館『仙水館<sup>せんすいかん</sup>』。

この町には、柊坂という遊歩道がある。柊の木々の間を縫うように道があることから、そう呼ぶのだろう。

俺は、この坂を散歩するのが好きだ。軽い運動にもなる。  
坂を登り切った所に古い洋館が建つ。今は空き家だという。

最初の内は、旅館に訪れるOLや女子高生と楽しくやっていたのだが、ある日、柊の並木の中で変死体を発見。

仙水館の女中美咲と一緒に調べていく内、この温泉街に昔から伝わる伝説、若い男の精気を吸い取り何百年も年を取らない美しい妖怪伝説に辿り着く。

俺は、何かいわくありげな空き家の洋館、そして美女の妖怪伝説の調査に本格的に乗り出したのだが・・・。

## = 登場人物紹介 =



ののむら みさき  
**野々村 美咲**

### ＜和服バージョン＞

仙水館で働く女中。  
夏休みを利用して、叔母の若葉を助  
けている。  
けなげで愛らしい性格の18歳。

ののむら みさき  
**野々村 美咲**

### ＜私服バージョン＞

仕事中は割とおとなしめだが、仕事  
以外の時は、けっこう明朗活発探索  
好き。それが災いして、危ない目にも  
遭う・・・！？



＝ 登場人物紹介 ＝




さとみね わかば  
**里峰 若葉**

仙水館の若女将。  
温泉旅館をその細腕で切り盛りする  
色っぽい未亡人。  
野々村美咲の叔母に当たる。

なみかわ なつの  
**波川 奈津乃**

謎の美女。  
散歩中に何度か出会い、事件捜査中  
にも遭遇する。単なる偶然か？  
彼女は事件の協力者になるのかそれ  
とも・・・。



＝ 登場人物紹介 ＝



さやま りょうこ  
佐山 亮子

OL。  
温泉旅行にやってきたOL三人組の  
一人。  
社交的で、巨乳でHっぽい。  
肉感的なボデーとはうらはらに、  
結構シャイだったりする。

おおの まきこ  
大野 牧子

OL。  
温泉旅行にやってきたOL三人組の  
一人。  
大人っぽいお姉さま。  
遊び人っぽいのが、その実、人情的。  
現在、不倫中。



= 登場人物紹介 =



てらさわ ゆきみ  
寺沢 幸美

OL。  
温泉旅行にやってきたOL三人組の  
一人。  
お嬢っぽいおっとりした性格。  
世間知らずで従順。  
極度の方向音痴で、周りはドキドキ  
ハラハラもの。

あいだ りさ  
藍田 理砂

女子高生。  
処女の卒業旅行にやってきた女子高生  
二人組の一人。  
現在、失恋中。恋の痛手を温泉で癒し  
に来た。  
引っ込み思案な性格。



## = 登場人物紹介 =



まきの そのこ  
**牧野 園子**

女子高生。  
処女の卒業旅行にやってきた女子高生  
二人組の一人。  
いつもあまり何も考えていないキャピ  
キャピのコギャル。  
積極的で行動派。

かめむら ともみ  
**亀村 友美**

大介の妹。  
亀村一族に似合わぬ可憐な美少女。  
親の愛に飢え、突っつっけんどんな性格。  
父の仕事を嫌い、雅人に協力するよう  
になっていくが・・・。



# ＝ 登場人物紹介 ＝



**亀村 大三郎** (かめむら だいざぶろう)

リゾートホテルチェーンの経営者。  
最近では、若葉と仙水館の土地を狙っている。  
嫌らしい成金趣味のおっさん。



**亀村 大介** (かめむら だいすけ)

大三郎のドラ息子。  
スポーツカーで、町中をぶっ飛ばす事を日課としている。  
美咲をものにしようと言い寄っている。



**藤田 亨** (ふじた とおる)

町の駐在。  
頼りないヒラ巡査。いつもおどおどしている。



**村尾 三吉** (むらお さんきょ)

仙水館の板前。料理の腕は一流。  
若い女性客が来ると風呂場を覗いたりするスケベ野郎。



**大橋 逸夫** (おおはし いつお)

町役場の職員。  
うだつの上がない中年オヤジ。



**糸魚川 健次郎** (いとがわ けんじろう)

町医者。  
患者には結構親身になって接してくれる。  
昔は、有名大学付属病院の執刀医や、有名財閥の主治医を勤めたこともあるという。





## 5. トラブルシューティング

\* 製品が正常に動作しない時は、以下の項目についてチェックしてください。

### 1. RAM

本製品は、動作に530キロバイト程度のフリーエリアが必要です。ハードディスクから起動する際、メモリ不足が起こるときは、CONFIG.SYSに記述されているデバイスドライバ（このゲームのプレイに不必要と思われる）、日本語FEP等を外して下さい。上記のことがよく分からない方は、起動ディスクを作成することをお薦めします。

### 2. 周辺機器

本製品は本体の状態が通常のものであることを想定して作成してあります。特殊な増設ボード、オーバードライブプロセッサ、CPU等を交換している場合は、それらを取り外してから動作を確認して下さい。

### 3. 動作クロック

一部の機種において、内部のハード的なタイミングが微妙に違っている場合があります。最速モードのCPUで動作しない場合は、動作クロックを変更してみてください。

### 4. メディアトラブル

ゲームのインストール中に突然動作が止まってしまう場合は、ドライブ不良が考えられます。同じディスクが別の同等機種で動作するか確認してみてください。

## 6. サポート

\* 製品のサポートにはユーザー登録が必要です。同梱されているアンケートはがきをご記入の上、必ずご返送下さい。製品のサポートには次の2通りがあります。

1. お客様の誤操作によりゲームソフトを破損させた場合、製品と破損の症状を書いた紙と手数料1,500円分の郵便小為替を同封して弊社までお送り下さい。
2. 製品購入時の初期不良及び再修理の場合、製品パッケージ全てを弊社にお送り下さい。弊社で確認の上、修理または新品交換させていただきます。

\* 送り先は、17ページの「7. 奥付・おことわり」をご覧ください。

## 7. 奥付・おことわり

このゲームは「U・Me SOFT」が開発したオリジナルゲームです。  
個人でのバックアップ以外の複製行為、その他賃貸行為業及び類似行為に  
使用することを禁じます。

電話などによるゲームの攻略法に関する質問には、一切お答えしておりま  
せんので予めご了承下さい。

このゲームはフィクションです。ゲーム中に登場する地名・団体・人物は  
実在のものとは一切関係ありません。

ひいらぎざかのきゅうかん

「柊坂の旧館」

PC-9801VX/UX以降

PC-9821MULTi/MATE/CanBe/

VALUE STAR/NOTEシリーズ

PC-286/386/486/586/NOTEシリーズ

ーユーミソフトー

U・Me SOFT

〒921石川県金沢市泉野出町3-11-3 NSビル3F

Tel&Fax 0762-80-2538



